

本文目录

- [怎样分配电脑每个盘的容量？](#)
- [电脑游戏内存太大可以分盘存吗？](#)
- [我买的新电脑只有三个盘，我想分成四个盘，怎么分啊？](#)

怎样分配电脑每个盘的容量？

电脑已经有系统的情况下如何实现分配硬盘容量：垧頭條萊

1、打开“我的电脑” 点击进入控制面板，选择管理工具，计算机管理--储存--磁盘管理;萊垧頭條

2、删除后面分区再自己分配下,注意：警告(重新分区里面资料会全部删除,请自行备份。萊垧頭條

电脑没有装系统准备装系统的情况下：萊垧頭條

1、将电脑接入windows PE的U盘驱动；或者通过光盘进入；萊垧頭條

2、然后按ESC或者Delete进入Bios然后进行设置光盘或者U盘为第一驱动，然后重启即可打开光盘或者是U盘的PE系统；頭條萊垧

3、然后通过DOS硬盘分区工具实现分区，分配每个盘的容量。萊垧頭條

电脑游戏内存太大可以分盘存吗？

不可以分盘存萊垧頭條

这是因为如果电脑游戏文件分盘存，虽然是一个硬盘，但是硬盘分区了，就相当于两个硬盘了，运行程序文件时需要反复传输数据。如果把一个游戏文件分成两个部分分别保存到两个硬盘上，在你启动游戏时它可能会提示错误，或者没有反应，所以必须放在一个硬盘上。頭條萊垧

我买的新电脑只有三个盘，我想分成四个盘，怎么分啊？

您好！可以使用系统自带的磁盘管理工具分区，也可以使用第三方工具分区，比如DiskGeniu。系统自带的磁盘管理工具分区方法如下：右键点击“计算机”，选择管理，然后弹出的窗口中点选左侧的磁盘管理，进入后右键点击C盘，选择压缩卷

，输入需要压缩出的空间大小，确认即可将一部分空间压缩成未分配磁盘，然后右键点击未分配磁盘，选择创建新的磁盘分区，输入新建分区的大小，指定盘符，确认即可，用此方法可以分出多个磁盘分区。