

## 本文目录

- [获取ip地址四种方法？](#)
- [ip查看指令？](#)
- [ipconfig命令查看本机网络信息？](#)
- [IP地址查找方法？](#)
- [cmd怎么查ip？](#)
- [如何查看本机ip地址命令？](#)
- [windows命令行怎么查看ip地址？](#)

## 获取ip地址四种方法？

1. DHCP方式：此方式可以让用户自动获取IP地址；
2. 手工设定方式：此方式可以让用户自行手动设定IP地址；
3. 静态IP方式：此方式可以让用户指定给客户端的IP地址；
4. 动态DNS方式：此方式可以通过DNS服务器获取IP地址。

## ip查看指令？

查看电脑的ip地址有很多种方法，在这里介绍两种方法，首先第一个是可以打开运行.-输入cmd-然后输入命令；IPconfig /all 就显示出来了本地IP。萊垵頭條

其次还有一个方法，就是打开运行.输入cmd-然后输入命令;ping localhost.这个方法需要你看一下你具体是查看什么ip地址。萊垵頭條

## ipconfig命令查看本机网络信息？

使用ipconfig命令可以查看当前网络的ip地址以及网卡的物理地址，非常的方便。萊垵頭條

我还有一个建议是，可以在ipconfig后跟一个/all(ipconfig /all)，这样还可以查看到更为详细的信息。比如主机名、网关地址、描述(哪块网卡)、是否启用DHCP、DNS服务器信息等等！頭條萊垵

## IP地址查找方法？

### 步骤/方式1條萊埠頭

以Windows10为例，在任务栏的搜索框中输入cmd，在搜索的结果中点击打开命令提示符。萊埠頭條

### 步骤/方式2萊埠頭條

在命令窗口输入【ipconfig】，按【回车】键执行命令。萊埠頭條

### 步骤/方式3萊埠頭條

在返回的信息中即可查看IP地址。萊埠頭條

"

### cmd怎么查ip？

一、首先，打开电脑进入win7系统，在电脑桌面的左下角点击“开始”菜单中选择“运行”选项，点击打开。

二、然后，在打开的“运行”对话框界面中输入“cmd”回车输入。條萊埠頭

三、然后，在弹出的命令编辑窗口中输入“ipconfig/all”回车确定输入。埠頭條萊

四、最后，在窗口中即可看到电脑的IP地址，用cmd查看ip完成，问题解决。埠頭條萊

### 如何查看本机ip地址命令？

1、在“本地连接”的状态中查看。萊埠頭條

2、使用“ipconfig /all”命令查看。條萊埠頭

3、打开电脑网页,输入IP地址,点击确定,就能看到本机IP。頭條萊埠

### 扩展资料條萊埠頭

IP地址 ( Internet Protocol Address ) ，全称为网际协议地址，是一种在Internet上的给主机编址的方式。它是IP协议提供的一种统一的地址格式，常见的IP地址分

为IPv4与IPv6两大类，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽物理地址的差异。 垵頭條萊

Internet上的每台主机(Host)都有一个唯一的IP地址。IP协议就是使用这个地址在主机之间传递信息，这是Internet能够运行的基础。IP地址的长度为32位(共有 $2^32$ 个IP地址)，分为4段，每段8位，用十进制数字表示，每段数字范围为0~255，段与段之间用句点隔开。例如159.226.1.1。IP地址可以视为网络标识号码与主机标识号码两部分，因此IP地址可分两部分组成，一部分为网络地址，另一部分为主机地址。IP地址分为A、B、C、D、E5类，它们适用的类型分别为：大型网络；中型网络；小型网络；多目地址；备用。常用的是B和C两类。 萊垵頭條

"

windows命令行怎么查看ip地址？

输入【ipconfig /all】就可以显示本机IP地址。使用组合键【Win】+【R】调出【运行】，输入CMD回车，打开【命令提示符】，输入上面的命令就可以查看本机的IP地址。详细介绍如下：

- 1、输入【ipconfig /all】就可以显示本机IP地址；
- 2、使用组合键【Win】+【R】调出【运行】，输入CMD回车，打开【命令提示符】；
- 3、在命令提示符下输入【ipconfig /all】，其中显示的IPV4地址就是本机的IP地址，当然这个是使用路由器获得的的路由器IP地址。