本文目录

- 内存条的参数该怎么看？
- 怎么看电脑配置和型号？
- 内存条怎么看是多少MB的啊，上面的标志都代表着什么？
- 怎么看手机内存多大？
- 怎么看电脑内存条的型号？
- 如何查看自己电脑内存条的型号？

内存条的参数该怎么看？

看内存条参数电脑图解-1

第二种方法：

下载并安装“CPU-Z”软件。根据安装向导安装就可以了，如下图所示。

看内存条参数电脑图解-2

安装好了之后就打开，点击“内存”，就可以看到内存是几代、容量等信息。

看内存条参数电脑图解-3

如果想查看到更准确的信息的话，就点击SPD，左边这里点击插槽，然后就可以看内存型号以及带宽频率等信息了，左边这里插槽点击可以看有几个插槽安装了内存条。

看内存条参数电脑图解-4

以上就是我分享的2种内存条参数查看方法，供你参考。

"

怎么看电脑配置和型号？

查电脑的配置和型号方法：

方法一：

1、右键单击“此电脑”，点击属性

2、这里可以看到操作系统，CPU等大致信息

3、点击设备管理器

4、这里可以查看具体硬件的详细信

方法二：

1、首先打开电脑上的“控制面板”

2、然后再点击“系统与安全”

3、再然后再“系统”中点击“查看该计算机名称”

4、最后在“处理器”处，就能查看电脑处理器的型号了。

内存条怎么看是多少MB的啊，上面的标志都代表着什么？

1GB：表示该内存容量是1G2RX8：表示该内存双面颗粒，每面8块颗粒。

PC2-5300S：表示该内存是DDR2 667 的规格555-12：内存的延迟大小，数字越小，表示内存延迟越小，相对来说，性能越高。下面的序列号厂商识别用，普通的消费者就没必要了解了。

怎么看手机内存多大？

最近有很多的朋友在咨询关于怎么看手机内存多大的这个问题。今天我就来和大家分享一下查看手机内存大小的方法，我们大家一起来学习一下吧，我希望可以帮助到有需要的朋友们。

步骤一：先找到手机“设置”。

步骤二：然后点击“设置”进去。

步骤三：向下滑找到“常规管理”。

步骤四：然后点击“常规管理”进去。

步骤五：点击“存储”即可查看手机内存情况。

"

怎么看电脑内存条的型号？

如何查看电脑内存的型号

一、cmd命令查看

1.按win+r，打开运行窗口，输入cmd命令。

2.点击确定，在cmd窗口中输入wmic回车，然后输入memorychip，

3.此时可以清楚的看到内存条品牌以及型号。

二、电脑管家查看

1.点击打开联想电脑管家，然后点击硬件配置。

2. 在硬件配置界面，点击内存选项。

3.在内存选项中可以清楚的看到内存条的类型、品牌、频率等。

如何查看自己电脑内存条的型号？

查看电脑内存条的型号方法步骤，

1、以Win10系统为例，打开“腾讯电脑管家”应用；

2、接下来在电脑管家界面选择右下角的“工具箱”选项；

3、接下来在工具箱界面选择“硬件检测”功能；

4、接下来在硬件检测界面上方选择“硬件概况”选项；

5、接下来在硬件概况界面选择左侧工具栏的“内存信息”选项；

6、接下来在内存信息界面就可以看到内存条的信息了